

SPEED – WCM – Spécifications Paramétrage Vendeur

<u>Projet</u>	SPEED
Objet	Spécifications Paramétrage Vendeur
Version	1.3 Validée
Date	12/02/2015

Sommaire

1.	Historique et Objet.....	3
1.1	Historique	3
1.2	Objet.....	3
2.	Introduction.....	4
2.1	Présentation	4
2.2	Besoins.....	4
3.	Structures de contenu	5
3.1	Organisation de la configuration.....	5
3.2	Types (de valeur)	6
3.3	Onglets.....	6
3.4	Clés	7
3.5	Societes.....	8
3.6	Apporteurs.....	8
3.7	Vendeurs	8
3.8	Valeurs-sociétés	9
3.9	Valeurs-apporteurs.....	10
3.10	Valeurs-vendeurs.....	10

1. Historique et Objet

1.1 Historique

Date	Version	Auteur	Commentaires
2014/12/11	1.0	Antoine Pineau	Version initiale
2014/12/17	1.1	Cyrille Briand	Version complétée
2014/12/24	1.2	Cyrille Briand	Version validée par Cécile
2015/02/12	1.3	Cyrille Briand	Version complétée

1.2 Objet

Ce document décrit la manière de configurer le paramétrage vendeur dans le WCM TeamSite/LiveSite.



paramVdr.xlsx

Référence :

2. Introduction

Le paramétrage vendeur donne la main à l'IT et au métier pour mettre à jour les paramètres utilisés dans les composants institutionnels et dans les IAs.

Comme il faut pouvoir mettre en place des droits spécifiques à ce paramétrage vendeur, il est décomposé en plusieurs fichiers de configuration.

Cela revient à avoir différents fichiers DCR à configurer dans TeamSite.

2.1 Présentation

Le paramétrage vendeur se décompose en différents paramètres qui peuvent être regroupés en différents onglets.

Chaque onglet comprend un ensemble de clés dont les valeurs peuvent être surchargées au niveau société, apporteur ou vendeur.

Il existe environ 10 sociétés, 50 apporteurs et 800 vendeurs.

A une société est associée un ensemble d'apporteurs.

A un apporteur est associé un ensemble de vendeurs.

Les valeurs des paramètres sont des champs texte, mais peuvent être typés pour faciliter la saisie utilisateur (définir un chemin vers une image, un lien ou une adresse email, par exemple).

Pour éviter d'avoir trop de valeurs à configurer, on met en place une organisation hiérarchique :

- Chaque clé possède une valeur par défaut
- Cette valeur par défaut peut être surchargée par une valeur propre à une société
- Cette valeur propre à la société s'applique à tous les apporteurs de la société, mais on peut définir une valeur propre à un apporteur
- Cette valeur propre à un apporteur s'applique à tous les vendeurs, mais on peut définir une valeur propre à un vendeur

Les personnes chargées du paramétrage des vendeurs doivent pouvoir avoir la main uniquement sur les valeurs des paramètres à mettre à jour, en ayant connaissance des valeurs héritées de la société et/ou de l'apporteur (pour ne pas redéfinir une valeur déjà définie par défaut).

2.2 Besoins

L'IT doit pouvoir définir :


- Les types des valeurs de champs (Texte, Image, Lien, Email, Téléphone, Booléen...)
- Les onglets et les clés des paramètres
- Les valeurs par défaut des paramètres
- La liste des sociétés
- La liste des apporteurs par société
- La liste des vendeurs par apporteur

Le métier doit pouvoir définir les valeurs spécifiques aux paramètres en fonction de leur rôle société / apporteur / vendeur.

3. Structures de contenu

3.1 Organisation de la configuration

Dans TeamSite, sous /templatedata, on a donc une catégorie parametrage-vendeur qui contient 9 types de contenu différents :



- types : Les types des valeurs des paramètres sont définis dans un fichier unique
- onglets : Les onglets sont définis dans un fichier unique
- clés : Les clés des paramètres sont définies dans un fichier unique
- sociétés : Les sociétés sont définies dans un fichier unique
- apporteurs : Les apporteurs sont définis dans un fichier unique
- vendeurs : Les vendeurs sont définis dans un fichier unique
- valeurs-société : Les valeurs spécifiques aux sociétés sont définies dans des fichiers séparés ; 1 fichier par société (et donc environ 10 fichiers). Les fichiers sont tous directement sous le répertoire /data

SPEED – WCM – Spécifications Paramétrage Vendeur

- valeurs-apporteurs : Les valeurs spécifiques aux apporteurs sont définis dans des fichiers séparés ; 1 fichier par apporteur (et donc environ 50 fichiers). Les fichiers sont tous directement sous le répertoire /data
- valeurs-vendeurs : Les valeurs spécifiques aux vendeurs sont définis dans des fichiers séparés ; 1 fichier par vendeur (et donc environ 800 fichiers). Les fichiers sont classés par répertoire représentant la société sous le répertoire /data

3.2 Types (de valeur)

Ce formulaire permet de définir les types des valeurs afin de simplifier la saisie utilisateur.

1 type doit définir son nom, son type de base (Texte, Booléen, Image, Lien) et une éventuelle expression régulière pour permettre de définir d'autres types à partir du type de base.

Par exemple, pour définir un type Nombre, il faut partir du type de base Texte, et définir l'expression régulière \d+

Autre exemple, pour définir un type Email, il faut partir du type de base Texte, et définir l'expression régulière [\w.%+-]+@[a-zA-Z\d.-]+\.[A-Za-z]{2,4}

On peut aussi ajouter une expression régulière au type de base Image, afin de cibler sur un répertoire particulier par exemple.

Type - 1 +- ↑↓	
Nom	<input type="text" value="Texte"/>
Type de base	<input type="text" value="Texte"/> ▼
Expression régulière	<input type="text"/>
Type - 2 +- ↑↓	
Nom	<input type="text" value="Nombre"/>
Type de base	<input type="text" value="Texte"/> ▼
Expression régulière	<input type="text" value="\d+"/>
Type - 3 +- ↑↓	
Nom	<input type="text" value="Email"/>
Type de base	<input type="text" value="Texte"/> ▼
Expression régulière	<input type="text" value="[\w.%+-]+@[a-zA-Z\d.-]+\.[A-Za-z]{2,4}"/>

3.3 Onglets

Ce formulaire permet de définir les catégories des paramètres, afin de les organiser en différents onglets dans le formulaire de saisie des valeurs (sociétés, apporteurs et vendeurs).

SPEED – WCM – Spécifications Paramétrage Vendeur

Onglet – 1	+ - ↑ ↓
Nom	Liens
Onglet – 2	+ - ↑ ↓
Nom	Flags
Onglet – 3	+ - ↑ ↓
Nom	Agence
Onglet – 4	+ - ↑ ↓
Nom	Mails

3.4 Clés

Ce formulaire permet de définir les clés (paramétrage vendeur).

Une clé comprend :

- un type d'onglet, ce qui permet de classer les clés par onglet dans le formulaire de saisie des valeurs
- une dépendance, ce qui permet de lier la clé à une société et/ou un apporteur et/ou un vendeur
- un nom de variable, identifiant unique dont la source figure dans un fichier Excel tenu à jour par l'IT
- un libellé, nom du label qui apparaît dans le formulaire de saisie des valeurs
- un type de valeur, issu de la liste de types de valeur générée par le formulaire du même nom
- une valeur par défaut

Cle – 1	+ - ↑ ↓
Onglet	Liens ▼
Société <input type="checkbox"/>	Apporteur <input type="checkbox"/> Vendeur <input checked="" type="checkbox"/>
Identifiant	<u>LIEN_confirmation_val</u>
Libellé	URL Retour sur Confirmation
Type de Valeur	Lien URL ▼
Valeur par défaut	http://www.
Cle – 2	+ - ↑ ↓
Onglet	Liens ▼
Société <input type="checkbox"/>	Apporteur <input type="checkbox"/> Vendeur <input checked="" type="checkbox"/>
Identifiant	<u>LIEN_accueil_val</u>
Libellé	URL Retour page d'accueil
Type de Valeur	Lien URL ▼
Valeur par défaut	http://www.

SPEED – WCM – Spécifications Paramétrage Vendeur

3.5 Societes

Ce formulaire permet de définir les codes « société ».

Une société comprend :

- un identifiant (code numérique)
- un nom

Societe – 1		+ - ↑ ↓
Identifiant	<input type="text" value="100"/>	
Nom	<input type="text" value="BUT"/>	
Societe – 2		+ - ↑ ↓
Identifiant	<input type="text" value="114"/>	
Nom	<input type="text" value="Conforama"/>	

3.6 Apporteurs

Ce formulaire permet de définir les codes « apporteur ».

Un apporteur comprend :

- un identifiant (code numérique)
- un nom
- une société d'appartenance

Apporteur – 1		+ - ↑ ↓
Identifiant	<input type="text" value="0123456789"/>	
Société	<input type="text" value="BUT"/> ▼	
Nom	<input type="text" value="Région Nord"/>	
Apporteur – 2		+ - ↑ ↓
Identifiant	<input type="text" value="9876543210"/>	
Société	<input type="text" value="BUT"/> ▼	
Nom	<input type="text" value="Région Sud"/>	

3.7 Vendeurs

Ce formulaire permet de définir les codes « vendeur ».

Un vendeur comprend :

SPEED – WCM – Spécifications Paramétrage Vendeur

- un identifiant (code numérique)
- un nom
- une société d'appartenance
- un apporteur d'appartenance (optionnel, on pourra laisser le champ vide si besoin, la liste des apporteurs sélectionnables sera fonction de la société choisie)

Vendeur – 1		+ - ↑ ↓
Identifiant	<input type="text" value="346703"/>	
Société	<input type="text" value="BUT"/> ▼	
Apporteur	<input type="text" value="Région Nord"/> ▼	
Nom	<input type="text" value="BUT Lille"/>	
Vendeur – 2		+ - ↑ ↓
Identifiant	<input type="text" value="464698"/>	
Société	<input type="text" value="Direct"/> ▼	
Apporteur	<input type="text" value=""/> ▼	
Nom	<input type="text" value="Low Cost 2"/>	

3.8 Valeurs-sociétés

Ce formulaire permet de définir les paramètres spécifiques par société. Le nom du DCR issu du formulaire est le code société.

Le formulaire comprend :

- Un champ grisé destiné à recevoir une valeur retournée par l'action sur un bouton « Vérifier Valeur par Défaut »
- une série d'onglets, dont la liste provient du DCR « onglets »
- pour chaque onglet une liste de clés, dont la liste provient du DCR « clés »
- pour chaque clé
 - un champ qui permet de définir une valeur spécifique à la société
 - un bouton « Vérifier Valeur par Défaut » qui récupère la valeur par défaut de la clé en question pour l'apporteur parent ou la société parente ou la valeur globale par défaut

SPEED – WCM – Spécifications Paramétrage Vendeur

Valeur par défaut « Téléphone »

Agence	Mails	Mentions Légales
Téléphone	<input type="text" value="0820 20 40 29"/>	<input type="button" value="Vérifier Valeur par Défaut"/>
Tarif	<input type="text" value="0,09€ TTC la mi..."/>	<input type="button" value="Vérifier Valeur par Défaut"/>
Disponibilité	<input type="text" value="Du lundi au sa..."/>	<input type="button" value="Vérifier Valeur par Défaut"/>

3.9 Valeurs-apporteurs

Ce formulaire permet de définir les paramètres spécifiques par apporteur. Le nom du DCR issu du formulaire est le code apporteur.

Le formulaire comprend :

- Deux champs grisés destinés à recevoir les valeurs retournées par l'action sur un bouton « Vérifier Valeurs par Défaut »
- une série d'onglets, dont la liste provient du DCR « onglets »
- pour chaque onglet une liste de clés, dont la liste provient du DCR « clés »
- pour chaque clé
 - o un champ qui permet de définir une valeur spécifique à la société
 - o un bouton « Vérifier Valeurs par Défaut » qui récupère les valeurs par défaut de la clé en question pour la société parente et/ou la valeur globale par défaut

Valeur par défaut « Téléphone »

Valeur Société « Téléphone »

Agence	Mails	Mentions Légales
Téléphone	<input type="text" value="0820 00 00 11"/>	<input type="button" value="Vérifier Valeurs par Défaut"/>
Tarif	<input type="text" value="0,09€ TTC la mi..."/>	<input type="button" value="Vérifier Valeurs par Défaut"/>
Disponibilité	<input type="text" value="Du lundi au sa..."/>	<input type="button" value="Vérifier Valeurs par Défaut"/>

3.10 Valeurs-vendeurs

Ce formulaire permet de définir les paramètres spécifiques par vendeur. Le nom du DCR issu du formulaire est le code vendeur.

Le formulaire comprend :

SPEED – WCM – Spécifications Paramétrage Vendeur

- Trois champs grisés destinés à recevoir les valeurs retournées par l'action sur un bouton « Vérifier Valeurs par Défaut »
- une série d'onglets, dont la liste provient du DCR « onglets »
- pour chaque onglet une liste de clés, dont la liste provient du DCR « clés »
- pour chaque clé
 - o un champ qui permet de définir une valeur spécifique à la société
 - o un bouton « Vérifier Valeurs par Défaut » qui récupère les valeurs par défaut de la clé en question pour l'apporteur parent et/ou la société parente et/ou la valeur globale par défaut

Valeur par défaut « Téléphone »

0820 88 77 66

Valeur Société « Téléphone »

0820 20 40 29

Valeur Appporteur « Téléphone »

0820 00 00 11

Agence	Mails	Mentions Légales
Téléphone	0820 99 99 99	Vérifier Valeurs par Défaut
Tarif	0,09€ TTC la mi...	Vérifier Valeurs par Défaut
Disponibilité	Du lundi au sa...	Vérifier Valeurs par Défaut